

PROCEDIMENTO

Executor:	Eduardo Bueno Valerio
Data:	14/09/2018
Sistema:	SAR2G SarClient online
Versão:	1.0

Instalação Cliente SAR2G online

1. SAR2G Client online

1.1. Pré-Requisitos de instalação

- Copiar para as estações de trabalho a pasta **InstallSarClient** que foi descompactada no Servidor SAR2G (migração 64 bits) e encontra-se no diretório **C:\Program Files (x86)\HK Engenharia\SAR2G**;
- Usuário/senha com direitos administrativos;

2. Procedimento de Instalação

2.1.1. Execução do InstallSARclient

- Após finalizar a cópia da pasta **InstallSarClient**, executar o aplicativo **InstallSARClient** e na sequencia avançar;




NOTA: Esta informação é CONFIDENCIAL e deve ser utilizada exclusivamente para a operação de programas as HK ENGENHARIA. É expressamente proibida sua cópia, reprodução e publicação sem a autorização do mesmo.


PROCEDIMENTO



- Definir o seguinte diretório para instalação;



- Marcar a opção “Fazer download do SarUpdate” e definir as configurações de IP do servidor de aplicação SAR2G e manter a porta 33333;



NOTA: Esta informação é CONFIDENCIAL e deve ser utilizada exclusivamente para a operação de programas as HK ENGENHARIA. É expressamente proibida sua cópia, reprodução e publicação sem a autorização do mesmo.

PROCEDIMENTO



- Definir as configurações de IP do SarServer que no caso é a mesma configuração de IP do servidor de aplicação SAR2G e manter a porta 211;

Instalador SarClient 2.0
Conexão com SarServer

Entre com os dados de conexão com o SarServer

IP: Porta:

Voltar Avançar Cancelar

- Selecionar o atalho desejado;

Instalador SarClient 2.0
Atalhos para a aplicação

Entre com a definição de atalhos

Criar atalho no Menu Inicial do Windows
 Criar atalho na Área de Trabalho do Windows

Voltar Avançar Cancelar

NOTA: Esta informação é CONFIDENCIAL e deve ser utilizada exclusivamente para a operação de programas as HK ENGENHARIA. É expressamente proibida sua cópia, reprodução e publicação sem a autorização do mesmo.

PROCEDIMENTO



- Para finalizar, Instalar;



NOTA: Esta informação é CONFIDENCIAL e deve ser utilizada exclusivamente para a operação de programas as HK ENGENHARIA. É expressamente proibida sua cópia, reprodução e publicação sem a autorização do mesmo.